Démarrer sur une clé usb PrimTux créée avec Easy2Boot

Au démarrage de la clé, deux affichages sont possibles:

Démarrage en mode UEFI de PrimTux5-Lubuntu-18.04-amd64

Si cet écran est affiché, votre PC est en UEFI, continuez le test ou installez PrimTux.

Démarrage en mode Bios

- Si cet écran est affiché, votre PC supporte le mode Bios, appelé aussi “Legacy”. Si votre machine possède au moins 2 Go de mémoire vive (RAM), installez PrimTux5-Lubuntu-18.04-admd64 en choisissant cette option:

- Si votre machine possède moins de 2 Go de RAM (mémoire vive), choisissez cette option:

Ce menu vous sera alors proposé. Choisissez l'entrée “2 Menu LINUX”:



Puis sélectionnez “0 ptx5-i386”

Laissez charger jusqu'à l'affichage du menu de démarrage de PrimTux.



Réinitialiser la clé en démarrage UEFI (possible uniquement sur un PC Windows)

Insérer la clé et ouvrir le répertoire “_ISO”

_ISO	27/11/2019 14:28	Dossier de fichiers	
autorun.inf	14/04/2014 19:42	Informations de c...	1 Ko
autounattend.xml	12/05/2013 09:18	Document XML	100 Ko
e2b.ico	26/04/2019 20:07	Icône	10 Ko
grldr	28/10/2019 08:13	Fichier	324 Ko
Make_E2B.exe	07/06/2019 19:49	Application	160 Ko
MAKE_E2B_USB_DRIVE (run as admin).cmd	04/07/2018 22:07	Script de comman...	1 Ko
MAKE_THIS_DRIVE_CONTIGUOUS.cmd	04/07/2018 22:05	Script de comman...	1 Ko
menu.lst	21/01/2019 23:06	Fichier LST	1 Ko
QEMU_MENU_TEST (run as admin).cmd	30/03/2019 20:48	Script de comman...	1 Ko
unattend.xml	12/05/2013 09:19	Document XML	100 Ko
UPDATE_E2B_DRIVE.CMD	16/03/2019 09:48	Script de comman...	14 Ko
Win7PESE.ini	12/02/2017 13:09	Paramètres de con...	2 Ko
Win8PESE.ini	12/02/2017 13:09	Paramètres de con...	2 Ko
Win10PESE.ini	12/02/2017 13:09	Paramètres de con...	2 Ko

Exécuter l’application “SWITCH_E2B”

ANTIVIRUS	27/11/2019 14:28	Dossier de fichiers	
AUTO	27/11/2019 14:28	Dossier de fichiers	
BACKUP	27/11/2019 14:28	Dossier de fichiers	
docs	27/11/2019 14:28	Dossier de fichiers	
DOS	27/11/2019 14:28	Dossier de fichiers	
e2b	27/11/2019 14:28	Dossier de fichiers	
LINUX	29/11/2019 18:43	Dossier de fichiers	
MAINMENU	27/11/2019 14:28	Dossier de fichiers	
UTILITIES	27/11/2019 14:28	Dossier de fichiers	
UTILITIES_MEMTEST	27/11/2019 14:28	Dossier de fichiers	
WIN	27/11/2019 14:28	Dossier de fichiers	
WINDOWS	27/11/2019 14:28	Dossier de fichiers	
WINPE	27/11/2019 14:28	Dossier de fichiers	
_CheckForUpdate.cmd	06/05/2019 11:50	Script de comman...	1 Ko
_Download URLs - Shortcut	14/02/2019 19:55	Raccourci	2 Ko
_Make_Ext.bat	14/02/2019 20:04	Fichier de comma...	1 Ko
_Snappy Driver Installer.bat	14/02/2019 20:29	Fichier de comma...	1 Ko
_SysInfo.bat	14/02/2019 20:06	Fichier de comma...	1 Ko
CONTIG.ISO	14/06/2014 21:48	Fichier d'image dis...	488 284 Ko
E2B_Editor.exe	25/07/2019 09:34	Application	272 Ko
PimpMyDrive.cmd	03/08/2018 11:14	Script de comman...	3 Ko
ReadMe.txt	30/09/2019 19:21	Document texte	9 Ko
ReadMe_where_to_put_files.txt	06/01/2019 23:16	Document texte	9 Ko
Sample_MyBackground.jpg	13/12/2017 16:38	Fichier JPG	80 Ko
Sample_MyE2B.cfg	20/09/2019 12:21	Fichier CFG	45 Ko
SUB_MENU_Maker.cmd	07/09/2018 14:23	Script de comman...	4 Ko
SWITCH_E2B.exe	04/11/2019 19:43	Application	731 Ko
TXT_Maker.exe	08/10/2018 14:30	Application	68 Ko

Double-cliquer sur “ptx5-lubuntu-18.04-amd64.imgPTN” et cliquer sur “OK” au message affiché. La clé est de nouveau prête à demarrer en mode UEFI.



From:
https://wikiwiki.primtux.fr/ - **PrimTux - Wiki**

Permanent link:
https://wikiwiki.primtux.fr/doku.php/e2b?rev=1575741255

Last update: **2022/10/04 17:49**